



*Groupement Pêcheurs Sportifs
Décines*



Fiche de Montage

N° 0010

La Babarotte



Réalisateur : Xavier Bavencove







Rédacteur : Georges Pernaud





Matériaux :

- **Hameçon** : taille 14 à 20 type Kamasan B401 / Devaux 103BL-HW
- **Corps** –
 - Sous corps : dubbing noir lièvre ou synthétique / ou herl de paon
 - Corps : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Thorax : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Tête : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Pattes en poils de balai noirs ou herls de paon
- **Fil de montage** : Soie de montage 8/0 couleur noire



MONTAGE :

<p>1. Placer l'hameçon dans les mors de l'étai. Fixer la soie de montage et réaliser des enroulements en spires jointives jusqu'à la courbure.</p>	
<p>2. Dans une bande de mousse noire, tailler un morceau d'environ 5 à 8 mm (à adapter suivant taille de l'hameçon). Tailler la pointe en « V ». Cette forme va servir à faciliter l'accrochage de la bande sur l'hameçon.</p>	
<p>3. Fixer la mousse par la pointe en démarrant à la naissance de la courbure. Enchaîner les enroulements pour recouvrir toute la surface de la bandelette de foam. Revenir avec la soie de montage jusqu'à la moitié de la hampe.</p>	
<p>4. A partir de fibres de balai synthétiques ou de simples herls de paon, réaliser 6 pattes réparties sur tout la longueur du corps (2 vers l'arrière, 2 au milieu, 2 en tête à 3mm de l'œillet). Une fois les 6 pattes positionnées & fixées, revenir avec la soie à la naissance de la courbure.</p>	
<p>5. Vriller grossièrement des fibres de dubbing autour de la soie et l'entourer pour faire le sous corps. Réaliser une épaisseur généreuse afin de réaliser un sous corps ventru. Faire attention de bien passer entre les pattes sans les coincer !</p>	
<p>6. Réaliser le sous corps jusqu'à 3 mm de l'œillet. Supprimer les excédents de dubbing et revenir avec la soie jusqu'à la moitié de l'hameçon.</p>	

<p>7. Rabattre la bandelette de foam par-dessus le sous corps, bloquer par 2 tours de soie. Serrer fermement le thorax en veillant à ne pas faire vriller la mousse de foam. Avec la soie de montage, passer la zone des pattes intermédiaires et rabattre à nouveau la bande de foam. Bloquer fermement et avancer avec la soie de montage jusqu'au-delà des pattes avant.</p>	
<p>8. Rabattre la bande de mousse par-dessus les pattes avant pour former la dernière section de l'abdomen et bloquer fermement par 2 à 3 tours de soie de montage. Par de simples enroulements successifs, écraser la bandelette de foam afin de former la séparation entre l'abdomen et la tête.</p>	
<p>9. Couper l'excédent de foam et former la tête par enroulement de soie de montage.</p>	
<p>10. Egaliser et repositionner correctement les pattes. Si besoin les tordre légèrement pour leur donner une forme plus réaliste. Mouche terminée !</p>	
<p>11. <i>Variante possible</i> : la photo ci-contre montre une babarotte montée sur hameçon de 20 avec deux simples sections d'abdomen.</p>	